

Date de création : 17/08/26  
Date de Mise à Jour : 17/08/26  
Version v25.0

# Paramétrage des barres de navigation rapide (à partir de la V25)

Les **barres de navigation** permettent d'accéder rapidement aux différents éléments (fiches, pièces, traitements, éditions) dont vous avez **besoin quotidiennement**.

Il n'est pas nécessaire de mettre l'intégralité des actions effectuées, au risque de trop surcharger les barres et les rendre moins facile à utiliser. Pour les **actions ponctuelles**, le **champ de recherche du bouton XE** pourra alors être utilisé.

## Barres de navigation rapide

Les barres de navigation rapides peuvent être paramétrées par des utilisateurs ayant des droits administrateurs.

Il est **possible de paramétrer** :


- Des barres fixes ou rétractables
- Le contenu des barres
- La présentation des barres (largeur, ...)

Tout ceci peut être **enregistré** :

- Pour son propre compte,
- Pour le compte d'un autre utilisateur
- Ou bien pour tout un groupe d'utilisateurs.

## Accès au paramétrage des barres des navigation


Il ne faut pas paramétrer les barres de navigation si la session de l'utilisateur concerné est ouverte deux fois avec AtysXE (pas de soucis si une deuxième session est ouverte avec Atys simple). Prendre soin de fermer la 2ème session avant d'enregistrer les préférences.



- Le paramétrage n'est accessible que pour des utilisateurs dont le **groupe utilisateur est en priorité inférieure ou égale à 10**. Sinon faire appel à la personne formée au sein de votre société.
- Pour **accéder au paramétrage**, il faut :
  - Clic droit dans la barre de navigation
  - Cliquer sur *Customize*
- Une fois le paramétrage enregistré, il est nécessaire de **rafraîchir la barre** pour voir les modifications apportées (il n'est pas nécessaire de quitter AtysXE pour voir les modifications) :
  - Clic droit dans la barre de navigation
  - Cliquer sur *Refresh*

## Description de l'environnement de paramétrage

Concernant les sections:



- **Créer une nouvelle section**  
Renseigner le **nom** de la nouvelle section et valider
- **Supprimer la section**  
Se positionner sur la section à supprimer et cliquer que l'icone avant de valider la suppression.
- **Paramètre de la section**  
Vous avez la possibilité de modifier le nom de la section et, si vous le souhaitez, de



mettre une image en choisissant d'abord sa position puis en sélectionnant l'image.

#### Concernant les éléments :


- **Supprimer l'élément**  
Se positionner sur l'élément à supprimer et cliquer que cette icône avant de valider la suppression.
- **Bibliothèque d'éléments**  
Choisir l'élément à utiliser et emmener le dans la section choisie (au niveau de la prévisualisation des barres), par un glisser/déposer. Vous pouvez ensuite modifier sa place par un nouveau glisser/déposer.

[glisser\\_deposer\\_element.mp4](#)

- **Paramètre de l'élément**  
Vous avez la possibilité de modifier le nom de l'élément et, si vous le souhaitez, de mettre une image en choisissant d'abord sa position puis en sélectionnant l'image.
  - **Paramètre du click**

#### Concernant l'enregistrement des modifications :

- **Sauvegarder**  
Une fois les modifications/créations réalisées, cliquer sur *Sauvegarder* pour valider.  
**Attention, si vous voulez voir l'application de vos modifications, il faut à nouveau faire un clic droit dans la barre de navigation et sélectionner "Refresh".**
- **Sauvegarder pour...**  
Il est possible d'enregistrer :
  - Pour un **utilisateur en particulier** : Sélectionner son groupe et son identifiant
  - Pour un **groupe d'utilisateurs** : Sélectionner le groupe correspondant puis "Groupe intégral"



## Paramétrage du menu

A screenshot of the 'PARAMÈTRE DU MENU' configuration window. The window is divided into two sections: 'PARAMÈTRE D'AFFICHAGE' and 'PARAMÈTRE GÉNÉRAUX'.  
**PARAMÈTRE D'AFFICHAGE**  
- Mode d'affichage: Déplié  
- Mode disposition des barres: Détail  
- Mode d'affichage des barres: Réduit  
- Position des barres: Gauche  
**PARAMÈTRE GÉNÉRAUX**  
- Largeur du Menu: 68  
- Marge éléments: 0  
- Espace entre les groupes: 0


### Affichage


- **Mode d'affichage**

**Déplié :**

**Rétracté:**

**Minimisé :**





• Mode disposition des barres

Icone :



Nom :



Détail :



- **Mode d'affichage des barres**

**Complet** : La barre prend toute la hauteur



**Réduit:**

**Inconvénient** : La barre se limite à la hauteur de ses éléments primaires. Si parmi eux se trouve un sous menu, il faudra scroller pour en voir l'intégralité !

- **Position des barres**

**Gauche :**



**Droite :**



## Paramètres généraux

- **Largeur du menu**


Ce paramétrage vous permet d'ajuster la largeur pour optimiser l'affichage de votre barre en fonction de votre écran. Pour information, si vous mettez une **largeur à 250**, alors votre barre sera de la **largeur de votre Index Atys**.

- **Marge élément**


Valeur positive ou nulle uniquement. Ne sert que dans le cas d'un affichage "Déplié" ou dans le cas de sous-menu.

Une valeur différente de 0 vous permettra de décaler les éléments sur le même principe que les tabulations.

**Marge = 0 :**



**Marge = 20 :**



- **Espace entre les groupes**

Valeur positive ou nulle uniquement.

Une valeur différente de 0 vous permettra d'espacer les différentes barres

**Espace = 0 :**




**Espace = 20 :**





# Éléments composant la barre

## Propriétés d'affichage de l'ensemble des éléments de la barre




Cliquer sur *TileControl* pour accéder au paramétrage général des éléments.

Seules la **largeur** et la **hauteur des éléments** sont à paramétrer ici. Ces paramètres permettent de mieux dimensionner les éléments afin de limiter le scroll si la barre est très chargée et avoir un affichage plus adapté. Attention : ce dimensionnement doit être travaillé en parallèle de la **largeur globale** de la barre.

Pour que la donnée modifiée soit prise en compte il faut absolument **sortir du champ concerné** (en cliquant ailleurs) avant de valider.

## Propriétés d'affichage d'un élément en particulier



Cliquer sur l'*élément* concerné pour accéder à son paramétrage.

Les paramètres éventuellement à modifier sont les suivants :

- **Texte 1**  
Renseigner le **Titre** que vous souhaitez donner à l'élément si vous souhaitez le modifier
- **Visible**  
Si décoché alors l'élément **n'est plus apparent dans la barre**, il est supprimé, une fois le paramétrage enregistré.
- **Style**  
Nous conseillons de mettre un style



*Nav\_Light.ini* pour obtenir un style correspondant bien au dimensionnement des barres que l'on propose.

- **Glyphe**  
Permet de **sélectionner/supprimer les icônes** présentes dans les éléments des barres. Pour ajouter ou changer un glyphe, cliquer sur les [...] et choisir le glyphe désiré dans le répertoire du thème correspondant à votre affichage.

## Ordre d'affichage des barres de navigation dans Atys XE


Il n'est pas possible de modifier directement l'ordre des barres de navigation depuis Atys Xe.

Pour cela il faut se rendre dans **l'explorateur** puis suivre le chemin : **Analys/Atys/Prefs**

- Choisir le groupe utilisateur puis **l'utilisateur** si le paramétrage des barres est effectuée au niveau des utilisateurs  
ou
- Choisir le **groupe utilisateur** uniquement si le paramétrage des barres est effectuée au niveau des groupes utilisateurs

**Sélectionner** ensuite le fichier *DockManagerLayout\_PC-1920x1080\_FR.ini* si votre ordinateur est bien utilisé en configuration 1920×1080.

**Ne pas toucher les autres fichiers de ce répertoire**



**Ouvrir le fichier** avec Bloc Note ou Note Pad++ et descendez jusqu'à voir apparaître le **nom des barres présentes dans AtysXE** :

```
DockManagerLayout_PC-1920x1080_FR.ini - Bloc-notes
Fichier Edition Format Affichage Aide
StoredAutoHide=0
ChildCount=0
[10]
ClassName=TdxDockPanel
Name=FAVORIS
ParentForm=FormApplicationManagerAtys
Version=1
DockType=1
AllowDockLeft=1
AllowDockTop=1
AllowDockRight=1
AllowDockBottom=1
AllowDockClient=0
AllowDockClientsLeft=0
AllowDockClientsTop=0
AllowDockClientsRight=0
AllowDockClientsBottom=0
AllowDockClientsClient=0
AllowClosing=1
AllowFloating=0
CaptionButtonClose=0
CaptionButtonHide=1
CaptionButtonMaximize=0
Dockable=1
DPI=96
Width=150
Height=900
OriginalWidth=150
OriginalHeight=90
Visible=0
AutoHide=1
StoredAutoHide=0
AutoHidePosition=0
ChildCount=0
[11]
ClassName=TdxDockPanel
Name=TableauDeBordXe
ParentForm=FormApplicationManagerAtys
Version=1
DockType=1
AllowDockLeft=1
AllowDockTop=1
AllowDockRight=1
...
```

Chaque barre porte un numéro et les **numéros se suivent dans l'ordre d'affichage** des barres dans AtysXe.

**Renumérotez les barres** (chiffres entourés en rouge), dans l'ordre choisi, et à partir du 1er numéro présent initialement (ici [10]).

From:  
<https://wiki.atysxe.analys-informatique.com/> - Wiki Atys XE

Permanent link:  
[https://wiki.atysxe.analys-informatique.com/doku.php?id=wiki:parametrage\\_barre\\_de\\_nav\\_v25&rev=1786981539](https://wiki.atysxe.analys-informatique.com/doku.php?id=wiki:parametrage_barre_de_nav_v25&rev=1786981539)

Last update: 2026/08/17 15:45

