

Templates

Les **templates** sont des composants contenant une **structure** que l'on peut insérer dans une page ou une widget.

Accéder au Mode Design

Le **mode design** est accessible depuis :

- Le [menu principal](#) (initialement dans la catégorie **Paramétrages**).
- Un raccourci d'une [navigation personnalisée](#) , s'il a été paramétré.
- Un clic sur le bouton [Designer le type de page](#) du Page Manager .

Ouverture via le Page Manager

L'ouverture du **Mode Design** via le page manager lance le design sur le type de page de la page actuellement sélectionnée dans le page manager.

Droits

L'accès au **mode design** nécessite des droits administrateurs.

Sélection des paramètres

Langue

dans la langue



Sélection de la langue

Dans la [fenêtre de design](#) , la sélection de la **langue** permet de choisir la langue pour laquelle la page sera personnalisée.

Lorsque cette valeur est modifiée, la fenêtre de design se recharge avec la page de la langue sélectionnée.

Valeur par défaut

Lorsque la **langue** est modifiée, si aucune page n'existe dans la nouvelle langue sélectionnée, la page de la [langue par défaut](#) est chargée. Les modifications seront enregistrées dans la langue sélectionnée.

Thème



Sélection du thème

Dans la **fenêtre de design** , la sélection du **thème** permet de choisir le type de périphérique pour lequel la page est personnalisée.

Lorsque cette valeur est modifiée, la fenêtre de design se recharge avec la page du thème sélectionné.

Valeur par défaut

Lorsque le **thème** est modifié, si aucune page n'existe dans le nouveau thème sélectionné, la page du **thème par défaut** est chargée. Les modifications seront enregistrées dans le thème sélectionné.

Rappels sur la Navigation

Le mode design permet de personnaliser des éléments comme les **pages** , les **widgets** , les **templates** ... Lorsqu'un élément, par exemple une page, contient d'autres éléments personnalisables, il est possible de rentrer en design sur ces éléments.

Pour **entrer en design** et modifier un **élément** contenu dans l'élément actuellement en cours de design, il existe plusieurs solutions :

- Effectuer un **double clic** sur l'élément visé dans la **zone de visualisation du design** .
- Effectuer un **double clic** sur l'élément visé dans l'**arborescence de l'élément** .
- Sélectionner l'élément visé dans l'**arborescence de l'élément** , puis cliquer sur le bouton **Modifier** de la **zone d'actions** .

L'environnement se recharge et reflète alors les informations du nouvel élément designé. Ce mécanisme peut être appliqué à nouveau sur le nouvel élément designé, s'il contient lui-même des éléments personnalisables.

Pour revenir à l'élément précédent, il suffit de cliquer sur le bouton **Retour** de la **zone d'actions** .

Revenir à un élément

► [PPlots](#) ► [TanaLayoutControl114908](#) ► [TFrameWidgetDBIdentPlot115255](#)

Pour revenir à un élément en particulier, cliquer sur le nom de l'élément dans la zone contenant le **chemin d'accès de l'élément**, située sous la [zone d'actions](#).

Types de template

Il existe deux types de template différents : les templates de page et les templates de groupe.

Les **templates de groupes** sont uniquement composés de [groupes](#) et [d'éléments secondaires](#). Ces groupes peuvent être imbriqués les uns dans les autres et afficher différents éléments (titre, boutons...).

Les **templates de pages** sont composés de [groupes](#) et de [zones](#). Les zones permettent de définir des blocs indépendants dans les pages.

Gestion des templates

Ajouter des contrôles

Il est possible d'**ajouter des contrôles** dans les template :

- Pour les **templates de groupes**, des groupes et des éléments secondaires peuvent être ajoutés en utilisant les fonctionnalités de l'[arborescence](#) de l'élément désigné.
- Pour les **templates de page**, en plus des groupes et des éléments secondaires, des zones peuvent être ajoutées à l'aide de la liste des [contrôles instantiables](#) et des [contrôles disponibles](#) (voir [ajouter des contrôles](#)).

Supprimer des contrôles

Il est possible de **supprimer les contrôles** présents dans les templates. La suppression des groupes est immédiate et définitive. Dans le cas des zones, la suppression se fait en deux temps :

- Pour retirer une zone du template, cliquer sur le bouton [retirer un élément](#). Le contrôle se retrouve alors dans la liste des [contrôles disponibles](#) et peut être replacé à tout moment dans le template.
- Lorsque le contrôle se trouve dans la liste des [contrôles disponibles](#), il est possible de le supprimer définitivement en cliquant sur le bouton [supprimer le contrôle](#). Une [fenêtre de confirmation](#) apparaît demandant la confirmation de la suppression.

Suppression définitive

Lorsque le contrôle est supprimé de la liste des contrôles disponibles, il est supprimé pour tous les **thèmes / langues** de l'élément designé et il ne peut plus être récupéré.

Modifier les propriétés


Les **propriétés** du contrôle sélectionné sont visibles dans la zone **propriétés**, suivant l'élément sélectionné, les propriétés modifiables seront différentes.

La modification des propriétés d'un élément permet de changer le **comportement** et le **rendu** de l'élément dans le template. Pour les template, les propriétés sont enregistrées uniquement selon les paramètres de thème et de langue. Les paramètres de **groupe** et d'**utilisateur** ne sont pas pris en compte.

Reset

Le bouton **Reset** permet de remettre les propriétés par défaut à l'élément sélectionné.

Réorganiser les éléments



Il est possible de modifier le **positionnement** des contrôles dans le template. Pour déplacer un contrôle, réaliser un **glisser-déposer** depuis l'**arborescence** ou la zone de **visualisation du design** jusqu'à l'endroit désiré.

Modifier les alignements

Les contrôles peuvent également être **réalignés** à l'intérieur de l'élément designé. Pour réaliser cette action, faire un clic droit sur le contrôle dans l'**arborescence** ou la zone de **visualisation du design**. Dans le sous-menu, positionner la souris sur **Alignement Horizontal** ou **Alignement Vertical** puis choisir l'alignement désiré.

Menu élément

Lors du clic droit sur un élément dans l'**arborescence** ou la zone de **visualisation du design**, les actions contenues dans le sous-menu dépendent du type de l'élément sélectionné.

From:

<https://wiki.atysxe.analys-informatique.com/> - **Wiki Atys XE**

Permanent link:

https://wiki.atysxe.analys-informatique.com/doku.php?id=wiki:application:moduledesigner_template&rev=1523868079 

Last update: **2018/04/16 10:41**