

Date de création : 17/08/26
Date de Mise à Jour : 17/08/26
Version v25.0

Paramétrage des barres de navigation rapide (à partir de la V25)

Les **barres de navigation** permettent d'accéder rapidement aux différents éléments (fiches, pièces, traitements, éditions) dont vous avez **besoin quotidiennement**.

Il n'est pas nécessaire de mettre l'intégralité des actions effectuées, au risque de trop surcharger les barres et les rendre moins facile à utiliser. Pour les **actions ponctuelles**, le **champ de recherche du bouton XE** pourra alors être utilisé.

Les barres de navigation rapides peuvent être paramétrées par des utilisateurs ayant des droits administrateurs.

Il est **possible de paramétrer** :

- Des barres fixes ou rétractables
- Le contenu des barres
- La présentation des barres (largeur, ...)


Tout ceci peut être **enregistré** :

- Pour son propre compte,
- Pour le compte d'un autre utilisateur
- Ou bien pour tout un groupe d'utilisateurs.

Accès au paramétrage des barres de navigation

Il ne faut pas paramétrer les barres de navigation si la session de l'utilisateur concerné est

ouverte deux fois avec AtysXE (pas de soucis si une deuxième session est ouverte avec Atys simple). Prendre soin de fermer la 2ème session avant d'enregistrer les préférences.




- Le paramétrage n'est accessible que pour des utilisateurs dont le **groupe utilisateur est en priorité inférieure ou égale à 10**. Sinon faire appel à la personne formée au sein de votre société.

- Pour **accéder au paramétrage**, il faut :
 - Clic droit dans la barre de navigation
 - Cliquer sur *Customize*

- Une fois le paramétrage enregistré, il est nécessaire de **rafraîchir la barre** pour voir les modifications apportées (il n'est pas nécessaire de quitter AtysXE pour voir les modifications) :
 - Clic droit dans la barre de navigation
 - Cliquer sur *Refresh*

Paramétrage des barres et des éléments

Concernant les sections (barres):



- **Créer une nouvelle section**
Renseigner le **nom** de la nouvelle section et valider



- **Supprimer la section**
Se positionner sur la section à supprimer et cliquer que l'icone avant de valider la suppression.
- **Paramètre de la section**
Vous avez la possibilité de modifier le nom de la section et, si vous le souhaitez, de mettre une image en choisissant d'abord

sa position puis en sélectionnant l'image.

- **Déplacement de barres**

Dans la prévisualisation des barres, choisir la barre à déplacer et emmener la à l'endroit choisi par un glisser/déposer.

Vous pouvez la glisser entre 2 barres ou dans une barre déjà existante pour créer un sous-menu.

[deplacement_de_barres.mp4](#)

Concernant les éléments :

- **Supprimer l'élément**

Se positionner sur l'élément à supprimer et cliquer que cette icône avant de valider la suppression.

- **Bibliothèque d'éléments**

Dans la bibliothèque d'éléments, choisir l'élément à utiliser et emmener le dans la section choisie (au niveau de la prévisualisation des barres), par un glisser/déposer. Vous pouvez ensuite modifier sa place par un nouveau glisser/déposer.

[glisser_deposer_element.mp4](#)

- **Paramètre de l'élément**

Vous avez la possibilité de modifier le nom de l'élément et, si vous le souhaitez, de mettre une image en choisissant d'abord sa position puis en sélectionnant l'image.

- **Paramètre du click**

Concernant l'enregistrement des modifications :

- **Sauvegarder**


Une fois les modifications/créations réalisées, cliquer sur *Sauvegarder* pour valider.

Attention, si vous voulez voir l'application de vos modifications, il faut à nouveau faire un clic droit dans la barre de navigation et sélectionner "Refresh".

- **Sauvegarder pour...**

Il est possible d'enregistrer :

- Pour un **utilisateur en particulier** :
Sélectionner son groupe et son identifiant
- Pour un **groupe d'utilisateurs** :
Sélectionner le groupe correspondant puis "Groupe intégral"



Paramétrage du menu

PARAMÈTRE DU MENU

PARAMÈTRE D'AFFICHAGE

Mode d'affichage

Déplié

Mode disposition des barres

Détail

Mode d'affichage des barres

Réduit

Position des barres

Gauche

PARAMÈTRE GÉNÉRAUX

Largeur du Menu

68

Marge éléments


0

Espace entre les groupes

0

Affichage

- **Mode d'affichage**



• Mode disposition des barres



- **Mode d'affichage des barres**

Complet : La barre prend toute la hauteur



Réduit:

Inconvénient : La barre se limite à la hauteur de ses éléments primaires. Si parmi eux se trouve un sous menu, il faudra scroller pour en voir l'intégralité !

- **Position des barres**

Gauche :



Droite :



Paramètres généraux

- **Largeur du menu**


Ce paramétrage vous permet d'ajuster la largeur pour optimiser l'affichage de votre barre en fonction de votre écran. Pour information, si vous mettez une **largeur à 250**, alors votre barre sera de la **largeur de votre Index Atys**.

- **Marge élément**


Valeur positive ou nulle uniquement. Ne sert que dans le cas d'un affichage "Déplié" ou dans le cas de sous-menu.

Une valeur différente de 0 vous permettra de décaler les éléments sur le même principe que les tabulations.

Marge = 0 :



Marge = 20 :



- **Espace entre les groupes**

Valeur positive ou nulle uniquement.

Une valeur différente de 0 vous permettra d'espacer les différentes barres

Espace = 0 :



Espace = 20 :



Last
update:
2026/08/17 16:02 wiki:parametrage_barre_de_nav_v25 https://wiki.atysxe.analys-informatique.com/doku.php?id=wiki:parametrage_barre_de_nav_v25

From:

<https://wiki.atysxe.analys-informatique.com/> - **Wiki Atys XE**

Permanent link:

https://wiki.atysxe.analys-informatique.com/doku.php?id=wiki:parametrage_barre_de_nav_v25

Last update: **2026/08/17 16:02**

