

Date de création : 28/01/22
Date de Mise à Jour : 28/01/22
Version v21.0

Widget : Reste à vendre

Description générale

Présente les **quantités commandées en achat (au global) et en vente (par ATC)** ainsi que le total des achats prévisionnels déduit des ventes prévisionnelles dont :

- La date pièce est comprise dans la **période sélectionnée**
- La pièce n'est pas archivée,
- Les articles sont mouvementés en stock et la quantité norme est différente de 0.
- La quantité commandée tient compte du reliquat.
 - Si le **reliquat est soldé** alors la quantité commandée prise en compte sera : **Qté initiale - Qté reliquat**
 - Si le **reliquat n'est pas soldé**, la quantité commandée = **Qté initiale**
*Ex : Qté initiale commandée au fournisseur = 100 ; Qté livrée = 80 ; Reliquat = 20
Si commande soldée, alors qté commandée = 100 - 20 (soit la qté réellement livrée)
Si commande non soldée, alors qté commandée = 100*
- Les quantités commandées en **Achat** sont comptées en **positif** alors que celles commandées en **Vente** sont comptées en **négatif**. Donc si :
 - Le total est **positif** : il **reste du stock** prévisionnel à vendre
 - Le total est **négatif** : il faut **commander en achat** pour honorer les commandes vente.

ATTENTION : le widget ne tient pas compte des stocks initiaux mais justes des commandes achats et ventes.

Module APPRO -> Vente -> Reste à vendre

| Reste à Vendre - MODE FOCUS | | | | | | | | | |
|-----------------------------|--------------|-----|----------|--------------|----------|---------|---------|--------------|-----------------------------|
| Code ARTICLE | QTE RELIQUAT | U.V | SOCIETE | SOUS-FAMILLE | FAMILLE | TC | OPE | Vente par TC | TOTAL GENERAL Achat + Vente |
| QTE COMMANDEE | | | | | | | | | |
| SEMENTES | 3574.00 | | -1998.00 | -1217.00 | -1765.00 | -956.00 | -227.00 | -613.00 | -3202.00 |
| A | | | -19.00 | -4.00 | | -35.00 | -3.00 | -26.00 | -87.00 |
| E | | | -6.00 | | | | | -6.00 | -6.00 |
| C | | | | | | -23.00 | | | -23.00 |
| E | | | | | | | | | -4.00 |
| F | | | | | | -12.00 | | | -12.00 |
| C | | | | | | | | -10.00 | -10.00 |
| L | | | -6.00 | | | | | | -6.00 |
| L | | | | | | | | -10.00 | -10.00 |
| F | | | | | | | | -3.00 | -3.00 |
| C | | | | | | | | | -7.00 |
| V | | | -7.00 | | | | | | -11.00 |

Aides et Astuces

- Voir les différents paramétrages possibles dans le cadre d'une [widget de grille](#)
- **Interactivité :**
Cliquer sur une ligne de la grille, pour **accéder à la pièce de commande** dont la référence est mentionnée.

From:
<https://wiki.atysxe.analys-informatique.com/> - Wiki Atys XE

Permanent link:
<https://wiki.atysxe.analys-informatique.com/doku.php?id=wiki:widgets:widget:widget:rav&rev=1643636234>

Last update: **2022/01/31 14:37**

